



คู่มือการปิด RANDOM MAC ADDRESS SMARTPHONE/LABTOP/NOTEBOOK/TABLET






ขั้นตอนการปิด RANDOM MAC ADDRESS

1. อุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ iOS 14 ขึ้นไปสามารถปิด Random MAC Address ได้ดังนี้



2. อุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ Android 10 ขึ้นไปสามารถ ปิด Random MAC Address ได้ดังนี้



3. อุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ WINDOWS 10 สามารถปิด RANDOM MAC ADDRESS ได้ดังนี้

3.1 ขั้นตอนการปิด RANDOM MAC ADDRESS ทุกเครือข่าย WI-FI

1. คลิกเมนู START หรือกดปุ่ม WINDOWS บนแป้นพิมพ์ จากนั้นคลิก SETTINGS หรือคลิก NOTIFICATION แล้วคลิก ALL SETTINGS

ทิป: สามารถเปิดหน้าต่าง SETTINGS ได้โดยใช้แป้นพิมพ์ลัด WINDOWS + I

2. บนหน้าต่าง SETTINGS ให้คลิก NETWORK & INTERNET

3. บนหน้าต่าง NETWORK & INTERNET ให้คลิก WI-FI จากหัวข้อด้านซ้ายมือ จากนั้นด้านขวามือในหัวข้อ RANDOM HARDWARE ADDRESSES ให้ตั้งค่า USE RANDOM HARDWARE ADDRESSES เป็น OFF ดังรูปภาพที่ 3.1



รูปภาพที่ 3.1

3.2 ปิดRANDOM MAC ADDRESS เฉพาะเครือข่าย WI-FI ที่ต้องการ

1. ทำตามข้อที่ 1-2 ในวิธีที่ 3.1
2. บนหน้า NETWORK & INTERNET ให้คลิก WI-FI จากหัวข้อด้านซ้ายมือ จากนั้นด้านขวามือ ให้คลิก MANAGE KNOWN NETWORKS.
3. บนหน้า MANAGE KNOWN NETWORKS คลิกเลือกเครือข่าย WI-FI ที่ต้องการ จากนั้นคลิก PROPERTIES.
4. บนหน้าตั้งค่าเครือข่าย WI-FI ในหัวข้อ RANDOM HARDWARE ADDRESSES ให้ตั้งค่า USE RANDOM HARDWARE ADDRESSES เป็น OFF ดังรูปภาพที่ 3.2



รูปภาพที่ 3.2